

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44
Длина от талии 58 см.

Лента с корсажными палочками — см. «Ателье мод» на стр. 58–59.

Вам потребуется:

Эластичная жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,20 м шириной 145 см; подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; лента с корсажными палочками 0,80 м шириной 8 мм; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 107. С детали 7 мешковину кармана переснять как отдельную деталь для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из жаккардовой ткани:

- 1 Средняя часть чашечек со сгибом 2
- 2 Средняя часть переда 2х
- 3 Боковая часть чашечек 4х
- 4 Боковая часть переда 2х
- 5 Средняя часть спинки 2х
- 6 Боковая часть спинки 2х
- 7 Переднее полотнище со сгибом 1х
- Мешковина кармана 2х
- 8 Заднее полотнище 2х


Из подкладочной ткани: детали 2, 4, 5, 6, 7 и 8, а также мешковина кармана.

а) поясok длиной 69–73–77–81–85 см и шириной 2,5 см, в готовом виде 1,2 см. Прокладка: см. план раскладки.


Флизелин формбанд приутюжить вдоль среза горловины внешней части чашечек и частей спинки.

Пошив:

• На передке выполнить средний шов и рельефные швы. Средний шов начать точно у косой верхней линии шва. Припуски швов разутюжить. От ленты с корсажными палочками отрезать 2 штуки длиной на 6 мм короче рельефных швов (готовая длина без припуска), концы слегка скруглить. Ленту с корсажными палочками притачать к



Детали 1-8
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



разутюженным припускам рельефных швов, при этом начать строчку на 3 мм ниже верхней линии шва. Средние части чашечек притачать к боковым частям чашечек. Припуски швов разутюжить. Одну часть чашечек отвернуть в сторону, она будет пришита к подкладке. Другую часть чашечек притачать к передку, при этом припуски чашечек надсечь в уголке. Припуски швов заутюжить вверх.

• Выполнить рельефные швы спинки и боковые швы. Припуски швов разутюжить. Ленту с корсажными палочками притачать так же, как к разутюженным припускам рельефных швов переда.

• На частях заднего полотнища стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины. На переднем полотнище заложить и заметать складки в направлении стрелок. На юбке выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

• Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: из подкладочной ткани — спереди, из основной ткани — сзади. Мешковины притачать вдоль размеченных линий швов, выше входа в карман мешковины притачать вплотную к швам. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин приметать.

• Юбку притачать к верхней части платья. Припуски шва заутюжить вверх.

• Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 79. Выполнить средний шов спинки от нижнего среза

до нижнего конца застежки на молнию.

• Поясок сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы на расстоянии 1,2 см от сгиба. Поясок вывернуть. Для примерки повязать поясok вокруг талии и подвернуть концы, чтобы они совпали стык встык. К концам пояса пришить крючок и петлю. На пояске разметить середину. Поясок приколоть с изнаночной стороны к шву притачивания юбки, совместив его середину с линией середины переда, а концы — с зубчиками потайной застежки-молнии. Поясок пришить вручную несколькими стежками к припускам шва притачивания юбки у линии середины переда, у рельефных и боковых швов, при этом платье равномерно приподнять.

• На подкладке выполнить средний шов переда и рельефные швы. Чашечки притачать к подкладке переда. На подкладке стачать вытачки и выполнить остальные швы. Оставить открытым разрез для застежки на молнию. Подкладку с чашечками приколоть к

срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию отвернуть подкладку, не доходя по ок. 5 мм до края разреза, приколоть к верхнему срезу. На платье отвернуть припуски разреза на лицевую сторону, приколоть поверх подкладки к горловине. Вдоль горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Припуски по краям разреза вывернуть на изнаночную сторону. Подкладку (с чашечками) отвернуть вверх и настрочить на припуски шва максимально близко к шву. Подкладку вывернуть на изнаночную сторону, пришить к тесмам потайной застежки-молнии.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. На подкладке выполнить подгибку. Подкладка должна быть короче платья на ок. 2 см.

• Петли для подвешивания — см. модель 113.

Это надо знать


Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:


Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию. Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.




Планы раскладки

Жаккардовая ткань шириной 145 см



Подкладочная ткань шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.